

Пошаговая инструкция по установке программы "Наш Сад версия 10" вместо версии Рубин 9.0

Если у вас установлена программа Наш сад Рубин 9.0 на компьютере с операционной системой Windows 7 или Windows Vista и вы собираетесь устанавливать 10-ю версию, то это инструкция для Вас.


До того, как вы поставите диск Наш сад версия 10.0 в DVD-RW дисковод компьютера необходимо:

- Убедиться, что вы как пользователь компьютера обладаете правами администратора. Это по умолчанию так и будет, если никаких действий по установке учетной записи ещё одного пользователя (коллеги, мужа, жены, детей) вы не производили.
- Отключить все системы антивирусной защиты. Это означает сделать выход из работающей программы антивирусной защиты.
- Выполнить некоторые действия в настройках Windows, описанные ниже. Изменения в настройках нужны только на время установки программы. После установки нужно будет вернуть изменения в первоначальное состояние.


Изменения в настройках Windows 7

Нажмите на **Пуск (Start)**, выберите **Панель Управление (Control Panel)**.


Шаг 1. Выберите в окне Панели управления «Настройка параметров компьютера» пункт «Учетные записи пользователей и семейная безопасность».




Шаг 2. В следующем окне выберите «Учетные записи пользователя».



Шаг 3. В окне «Внесение изменений в учетную запись пользователя» убедитесь что у вас права Администратора и выберите «Изменение параметров контроля учетных записей».



Шаг 4. В окне «Настройка выдачи уведомлений о вносимых в компьютер изменениях» движок на схематичной картинке в левой части окна поставьте в самый низ «Никогда не уведомлять».



Шаг 5. Нажмите **ОК** в правом нижнем углу и перезагрузите компьютер, чтобы настройки вступили в силу.

Изменения в настройках Windows Vista

Нажмите на **Пуск (Start)**, выберите **Панель Управление (Control Panel)**.

- Выберите в окне Панели управления **User Accounts**;
- Снимите галку **User Account Control to Help protect your computer**;
- Нажмите **ОК** в правом нижнем углу;
- Перезагрузите компьютер, чтобы настройки вступили в силу.



Установка программы Наш сад версия 10.0 с диска

Поставьте диск с версией Наш сад 10.0 в DVD-RW дисковод компьютера и закройте его.

Если окно программы установки не появляется автоматически, то сделайте действия: Пуск, Компьютер, далее поставьте курсор на DVD RW дисковод щелкните правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт Открыть, далее выполните двойной щелчок по файлу autorun.

В первой части установки программа удалит с вашего компьютера программу Наш сад Рубин 9.0. После автоматической раскрутки диска появится окно Установка Наш сад Рубин 9.0;

Нажмите кнопку Далее, выберите пиктограмму Удалить и дождитесь успешного окончания. Если появится сообщение с вопросом «Сохранить объекты пользователя?» - ответьте «Да». Сделайте это, возможно, вы ранее пользовались программой Редактор ресурсов, чтобы добавить, например: фотографию фонтана или новое растение, или сами создали контейнер для цветов. Всё это объекты пользователя, которые добавлялись в базу программы Наш сад Рубин 9.0. Чтобы объекты не пропали, их сохранят в процессе удаления программы. При установке программы Наш сад 10.0 эти объекты пользователя будут добавлены в базу Наш сад 10.0.

Удаление программы Наш сад Рубин 9.0. сделано с диска Наш сад версия 10.0 для того, чтобы вы не удаляли программу сами средствами Windows.

Вторая часть установки:

Откройте повторно приемник CD с диском программы Наш сад версии 10.0 и закройте его. После автоматической раскрутки диска появится окно Установки программы Наш сад версии 10.0 , нажмите кнопку Далее, выберите пиктограмму Установить полную версию и следуйте инструкциям программы установки. Если при исталяции появится окно "Восстановить объекты пользователя?" отвечайте «Да».

Сохраненные объекты пользователя на предыдущем шаге добавятся в базу программы Наш Сад 10.0. В конце установки появится окно Установка драйвера Guardant, по умолчанию выбрана опция Установить, нажмите на кнопку ОК. Драйвер установится.

Верните настройки Windows 7

см. Шаг 1-4. На шаге 4 движок поднимите вверх на одно деление, нажмите ОК.

Верните настройки Windows Vista

Поставьте галку User AccountControl to Help protect your computer, нажмите ОК.

Перезагрузите компьютер. Настройки восстановятся и антивирусная программа автоматически начнет работать.

Вставьте ключ аппаратной защиты. Индикатор ключа должен загорется, т.к. драйвер Guardant для аппаратного ключа был установлен ранее.

Запустите программу «Наш сад версия 10.0» двойным щелчком по пиктограмме на рабочем столе.